

تنظیمات Microsoft Outlook 2007

برای تغییر پورت SMTP (25) به پورت Submission (587)، تنظیمات Microsoft Outlook 2007 را به صورت زیر انجام دهید:

قبل از اعمال هرگونه تغییری در تنظیمات، ابتدا برای اطمینان از باز بودن پورت 587 تنظیمات Host خود، از طریق این دستور اقدام کنید:

از منوی Start ویندوز گزینه Run را انتخاب کنید. در داخل Run دستور cmd را بنویسید و OK کنید. وارد محیط Command Prompt می‌شوید. دستور زیر را در Command Prompt وارد کنید:


```
telnet "Your Outgoing Mail Server" 587
```

مثال: telnet mail.test.com 587

اگر جواب Telnet، Failed شد به این معناست که پورت 587 روی Host بسته است.


پس برای اعمال تغییرات به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا مانند شکل زیر از منوی Tools، گزینه Account Settings را انتخاب کنید.




شکل 1

سپس در پنجره مشاهده شده، Account موردنظر را انتخاب و سپس روی Change کلیک کنید.



شکل 2

سپس مانند شکل زیر ابتدا در Outgoing Mail Server (SMTP) ، آدرس SMTP Server شرکت شاتل را وارد کنید. (smtp.shatel.ir) و سپس بر روی More Settings کلیک کنید.



Change E-mail Account

Internet E-mail Settings
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

User Information

Your Name:

E-mail Address:

Server Information

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP): **1**

Logon Information

User Name:

Password:

Remember password

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)


Test Account Settings

After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)

2


شکل 3

پنجره زیر ظاهر می شود. ابتدا وارد سربرگ Outgoing Server شوید و تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید. گزینه My outgoing server (SMTP) requires authentication تیک نخورد.



شکل 4

سپس وارد سربرگ Advanced شوید. در قسمت Outgoing Server (SMTP) شماره پورت را از 25 به 587 تغییر دهید. سپس بر روی OK کلیک کنید و در پنجره قبل روی کلید Next و در صفحه پایانی روی کلید Finish کلیک کنید.




شکل 5

انجام تنظیمات به پایان رسیده، می‌توانید ارسال ایمیل‌های خود را بررسی کنید.

اگر جواب Telnet، Connect شده این معناست که پورت 587 روی Host باز است و کافی است فقط شماره پورت را در تنظیمات از 25 به 587 تغییر دهید.


برای اعمال تغییرات به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا مانند شکل زیر از منوی Tools، گزینه Account Settings را انتخاب کنید.




شکل 6

سپس در پنجره مشاهده شده، Account موردنظر را انتخاب و سپس روی Change کلیک کنید.



شکل 7

سپس مانند شکل زیر بر روی More Settings کلیک کنید.



Change E-mail Account

Internet E-mail Settings
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

User Information
Your Name:
E-mail Address:


Server Information
Account Type:
Incoming mail server:
Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information
User Name:
Password:
 Remember password
 Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings
After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)

شکل 8

پنجره زیر ظاهر می‌شود. وارد سربرگ Advanced شوید. در قسمت Outgoing Server (SMTP) شماره پورت را از 25 به 587 تغییر دهید. سپس بر روی OK کلیک کنید و در پنجره قبل روی کلید Next و در صفحه پایانی روی کلید Finish کلیک کنید.




شکل 9

انجام تنظیمات به پایان رسیده، می‌توانید ارسال ایمیل‌های خود را بررسی کنید.


نحوه ساختن Email Account جدید در Microsoft Outlook 2007 :

برای ساختن Email Account جدید از منوی Tools گزینه Account Settings... را کلیک کنید.




شکل 10

همانند شکل زیر در پنجره Account Settings، در سربرگ E-mail روی گزینه New کلیک کنید.



شکل 11

در پنجره ظاهر شده، تیک گزینه Manually configure server settings or additional server types را فعال کنید و بر روی Next کلیک کنید.



Add New E-mail Account

Auto Account Setup

Your Name:
Example: Barbara Sankovic

E-mail Address:
Example: barbara@contoso.com

Password:


Retype Password:
Type the password your Internet service provider has given you.

Manually configure server settings or additional server types

< Back **Next >** Cancel

شکل 12

سپس گزینه Internet E-mail را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید.




شکل 13

سپس تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید:

- 1- در قسمت Your Name نام خود را وارد کنید.
- 2- در قسمت Email Address آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
(Username@yourdomain.com)
- 3- در قسمت Account type گزینه POP3 را انتخاب کنید.
- 4- در قسمت Incoming Mail Server ، IP یا نام Server دریافت کننده ایمیلها را وارد کنید.
- 5- در قسمت Outgoing Mail Server ، IP یا نام Server ارسال کننده ایمیلها را وارد کنید.
- 6- در قسمت User Name نام کاربری Account را برای ورود به Mail Server را وارد کنید.
- 7- در قسمت Password رمز عبور Account را وارد کنید.

سپس بر روی Next کلیک کنید.



Add New E-mail Account

Internet E-mail Settings
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

User Information

Your Name: 1

E-mail Address: 2

Server Information

Account Type: 3

Incoming mail server: 4

Outgoing mail server (SMTP): 5

Logon Information

User Name: 6

Password: 7

Remember password

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings

After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)


Test Account Settings ...

More Settings ...

< Back **Next >** Cancel

شکل 14

در پنجره ظاهر شده بر روی Finish کلیک کنید. به این ترتیب Email Account موردنظر ساخته میشود.



شکل 15